Добавление пользовательских кнопок в супервизор

Для добавления кнопок в супервизор нужно создать файл в каталоге ExtFiles с именем s_visor.ini (кодировка ANSI).
В файле s_visor.ini должна содержаться информация о наименовании группы кнопок, о функциональных кнопках и их коде, который будет выполняться при нажатии.
Структура файла s_visor.ini:
Группа [Общие] должна быть в первой строке, указывается если нужно переопределить заголовок кнопки (по-умолчанию «Дополнительные»)
Если группа [Общие] указана, тогда во второй строке должен быть параметр «Имя кнопки», который задаёт заголовок кнопки, которая выполняет переход к функциональным кнопкам.
Далее описываются функциональные кнопки:
[Заголовок кнопки] - для каждой кнопки в квадратных скобках задаётся заголовок.
«Функция» - обязательный параметр, определяет имя текстового файла с кодом, который выполнится при нажатии.
«Право» - необязательный параметр, определяет видимость кнопки, в зависимости от указанного права.

Пример файла s_visor.ini:

```
[Общие]
Имя кнопки=Имя группы доп. кнопок
[Наименование кнопки 1]
Функция=КодФункцииКнопка1.txt
Право=Настройка
[Наименование кнопки 2]
Функция=КодФункцииКнопка2.txt
```

Файл с кодом указанный в поле «Функция» должен располагаться в ExtFiles.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%B0%D1%82%D0%B5%D1%80:%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%B0%D0%B0&rev=1586872693

Last update: **2020/04/14 16:58**