Параметры УТМ

Меню «Супервизор» → Настройки → ЕГАИС→ группа параметров «Параметры УТМ»

Форма «**Параметры УТМ**» позволяет задать реквизиты универсального транспортного модуля, который привязывается к лицензии предприятия на работу с алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также параметры связи.

Форма «**Параметры УТМ**» позволяет определить значения следующих реквизитов:

- «**ИНН**» — ИНН фирмы, имеющей оптовую или розничную лицензию на продажу алкогольной продукции, на которую зарегистрирован этот УТМ;
- «**КПП**» — номер КПП обособленного подразделения фирмы, на котором стоит данный УТМ;
- «**Адрес**» — юридический адрес фирмы/магазина, осуществляющей оптовую или розничную продажу алкогольной продукции;
- «**Наименование магазина** » — наименование торгового объекта, кассы которого передают сведения о продаже алкоголя в ЕГАИС через этот УТМ;
- «**Номер ККМ**» — указывается номер рабочего места кассира на предприятии. Параметр предназначен для:
    - идентификации кассы при чтении транзакции внешней товароучетной системой;
    - идентификации кассы в базе данных при работе нескольких рабочих мест в одной базе данных.
- «**Хост сервера УТМ**» — сетевой адрес компьютера, на котором установлен УТМ;
- «**Порт сервера УТМ**» — номер порта, через который осуществляется связь кассы с УТМ;
- «**Не отправлять в ЕГАИС**» — установка переключателя в положение «Включено» позволяет осуществлять регистрацию продажи алкогольного товара без фиксации подтверждения операции в ЕГАИС;
- «**Отправлять пивной чек**» — ???

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%B0:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8:%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%81:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B_%D1%83%D1%82%D0%BC&rev=1485109338

Last update: **2017/01/22 21:22**