На закладке **«Access from Remote Clients»** задается список компьютеров, с которых разрешается или запрещается списывать лицензии с ключей данного менеджера лицензий.

Значение по умолчанию позволяет списывать лицензии с любого компьютера.

Для того чтобы разрешить доступ к лицензиям с определенных компьютеров необходимо установить флаг **«Allow Access from Remote Clients»** и задать список компьютеров в поле **«Access Restrictions»** в следующем формате:

allow=[item] и/или **deny=[item]**, где **item** – это IP адрес или имя компьютера. IP адрес может включать «*» или диапазон адресов для разрешения или запрета нескольким компьютерам. Значение **item** так же может быть **all** или **none**.

Например, **item** может принимать следующие значения:
• 10.24.2.18 IP адрес одного компьютера
• 10.24.2.10-50 диапазон IP адресов (только 4е число может быть диапазоном)
• 10.24.2.* подсеть класса C
• 10.24.*.* подсеть класса B
• 10.*.*.* подсеть класса A
• 10.24.2.0/24 подсеть с указанием битовой маски.

Например, необходимо запретить работать с ключами HaspSL компьютерам с IP адресами 192.168.0.10 и 192.168.0.11. Для этого в поле **«Access Restrictions»** нужно указать в несколько строк **deny=192.168.0.10** и **deny=192.168.0.11**.

Внимание!
Поле **allow=all** будет добавляться всегда автоматически последним условием. Если необходимо запретить всем компьютерам работать с ключами HaspSL, которые установлены на данном компьютере, то условие должно быть следующего вида:
deny=all
allow=all

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8#haspsl:%D0%BC%D0%B5%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9:%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0accessfromremoteclients&rev=1366120596

Last update: **2013/04/16 17:56**