Начальная страница ← Обработки

Настройки оценки производительности

Обработка «**Настройки оценки производительности**» позволяет настроить регламентное задание «Экспорт оценки производительности» для автоматической передачи данных по замерам производительности работы программы.
Обработка вызывается из раздела «Администрирование» группа «Сервис», либо из раздела «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание» - > . команда «Настройки оценки производительности». При настройки автоматического экспорта замеров производительности следует задать значения следующих реквизитов:

- группа «**Настройки выполнения замеров**»:
  - «**Выполнять экспорт**» — при установленном флаге автоматически включаются флажки «**Выполнять экспорт в локальный каталог**» и «**Выполнять экспорт на FTP**»;
  - «**Период записи**» — интервал времени замера производительности в секундах;
  - «**Замеров в пакете**» — количество замеров в заданном интервале замера производительности;
  - «**Дата последнего выгруженного замера в UTC**» — реквизит заполняется программой автоматически.
- группа «**Настройки удаления замеров**»:
  - «**Удалять через**» — количество дней хранения архивных файлов с замерами производительности.
- группа «**Настройки удаления замеров**»:
  - «**Локальный каталог экспорта**» — указывается адрес папки на локальном компьютере, где будут сохраняться данные с замерами. Имя файла с архивом данных будет создано автоматически. Если экспорт не будет осуществляться в локальный каталог, следует отключить флажок у реквизита «**Выполнять экспорт в локальный каталог**»;
- группа «**Настройки экспорта на FTP**»:
  - «**Адрес экспорта на FTP**» — указывается адрес папки на FTP-сервере, где будут сохраняться данные с замерами. Если экспорт замеров не будет осуществляться на FTP-сервер, следует отключить флажок у реквизита «**Выполнять экспорт на FTP**».

Нажатием кнопки «**Настроить расписание экспорта**» следует заполнить расписание выполнения регламентного задания «Экспорт оценки производительности».

Нажатием кнопки «**Записать и закрыть**» заданные параметры сохраняются и обработка завершается.

После этого экспорт замеров производительности будет производиться автоматически. Сформированные внешние файлы, а также файлы, содержащие настройки, при которых были получены эти замеры, автоматически упаковываются в ZIP-архив.

Вручную задать дату начала и окончания замеров, а так же папку и имя архива можно в обработке «Экспорт замеров производительности».

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Last update: **2019/02/10 16:59**