Дисконтные карты

Для загрузки дисконтных карт, строка начинается со знака «%», а формат строки следующий:

№ поля	Тип	Назначение	ПО[1]
1	Строка 24	Номер карты	
2	Строка 100	Название карты	
3	Строка 30	Текст для чека	
4	Число 17.2	Сумма накопления	
5	Число 5.0	Код схемы авт.скидки	K1/2
6	Число 1.0	Карта запрещена	
7	Число 1.0	Не вести накопление по карте	
8	Число 1.0	Применять на позицию	K1/2
9	Число 1.0	Использовать как платежную	
10	Число 1.0	Применять на любые позиции	K1/2
11	Число 5.0	Код схемы сообщений	
12	Число 10.0	Количество чеков продаж	
13	Число 5.0	Код схемы диск.скидки	K1/2
14	Число 1.0	Тип карты	K1/2
15	Число 17.2	Сумма бонуса на карте	
16	Число 5.0	Код схемы бонусной скидки	K1/2
17	Число 5.0	Код группы дисконтных карт	K1/2
18	Дата	День рождения владельца карты	
19	Строка 255	Группы дисконтных карт, через «,»	
20	Строка 14	Номер телефона владельца карты	
21	Строка 200	Адрес электронной почты владельца карты	

1)
Определяет принадлежность к специализированному ПО. Обозначения: Пусто – используется для всех, K1/2 – Кассир 1/2.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8:%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B

Last update: **2018/02/19 20:30**