

API логических модулей

Обработки логических модулей размещаются в каталоге ExtFiles\LogicalModules.

В основной форме обработки необходимо реализовать определенный API.

Реквизиты и методы API логических модулей делится на обязательные и функциональные.

Обязательные реквизиты и методы API

Основная форма обработки экспортирует следующие реквизиты и методы.

Реквизиты:

`_Источник` - произвольный тип, при выполнении обработчика устанавливается объект-источник вызова.

`_Отказ` - булево, используется для отказа дальнейшего выполнения кода в источнике.

`_РезультатВызова` - произвольный тип, используется для получения результата в постобработчике после выполнения функции источника.

Методы:

Функция `ИнициализироватьМодуль(ПоЗависимости = Ложь)` экспорт

...

КонецФункции

Процедура `ДеИнициализироватьМодуль()` Экспорт

...

КонецПроцедуры

Функция ИнициализироватьМодуль

Функция является обязательной к экспорту. Вызывается при инициализации внешнего логического модуля.

Параметры:

- `ПоЗависимости` - Тип - Булево. По умолчанию данный параметр не передается в метод.

Необходим для определения, вызвался ли данный метод напрямую или по зависимости из стороннего логического модуля.

В данной функции выполняется подписка на определенные обработчики в конфигурации или в защищенной компоненте.

Чтобы подписать модуль логики на обработку определенного события нужно выполнить код:

```
МенеджерОбъектов.ПолучитьОбщийОбъект("LogicalModules").НазначитьОбработчик(ИмяСобытия, ЭтаФорма, Неопределено);
```

`ИмяСобытия` - строка, определяющая конкретный обработчик, например «Авторизация.ВнешнееСобытие.ПредОбработка».

