

# Золотая середина

## Общие положения

Модуль «**Золотая середина**» менеджера оплат Штрих-М служит для интеграции менеджера оплат Штрих-М с бонусными и дисконтными картами компании «**Золотая середина**».

Сам модуль представляет собой динамически подключаемую библиотеку seredinas1c.dll, разработанную в соответствии с требованиями компании Штрих-М.

## Требования к системе

Для работы модуля требуется, чтобы был установлен «Терминал для работы с картами «Золотая середина».

## Порядок установки и настройки

При установке терминала требуется включить флажок «Устанавливать OLE-компоненты для интеграции». Сам файл seredinas1c.dll помещается в соответствующую папку менеджера оплат и на него указывается ссылка в файле ShtrihPayMan.ini. Для работы OLE-компонентов требуется наличие файла настроек wscardterm.ini либо в той же папке, что и модуль seredinas1c.dll, либо в папке «Общие документы\Seredina». В папку «Общие документы\Seredina» файл настроек попадает при установке терминала для работы с картами «Золотая середина».

## Порядок использования.

Ниже перечислены основные операции, реализуемые модулем, а также значения полей, которые модуль ожидает при вызове.

### Запрос баланса.

Осуществляется вызовом функции GetDiscountCardInfo(DiscountCardInfo \*info).

\*Входные поля\* \* CardNumber - номер карты.

\*Выходные поля\* \* Balance - баланс, в сотых долях баллов. \* ErrorCode - код ошибки, равно 0, если все хорошо. \* ErrorMessage - текст ошибки, не заполняется, если все хорошо. \* StringForPrint - слип-чек для печати.

## Начисление баллов.

Осуществляется вызовом функции `CorrectDiscountCard(PayInfo *info)`.

\*Входные поля\* \* `CardNumber` - номер карты. \* `CheckNumber` - номер чека, если 0, генерируется автоматически из параметров магазина и даты/времени. \* `Amount` - сумма чека в рублях.

\*Выходные поля\* \* `BonusAmount` - начисленные баллы, в сотых долях. \* `Error` - код ошибки, равно 0, если все хорошо. \* `ErrorMsg` - текст ошибки, не заполняется, если все хорошо. \* `StringForPrint` - слип-чек для печати.

## Списание баллов.

Осуществляется вызовом функции `Pay(PayInfo *info)`.

### Входные поля

- `CardNumber` - номер карты.
- `CheckNumber` - номер чека, если 0, генерируется автоматически из параметров магазина и даты/времени.
- `Amount` - количество баллов для списания.
- `Pays` - массив видов платежей, имеет С-тип `PayItem` \* \* .
- Каждый элемент содержит поля:
  - `articul` - код вида оплаты.
  - `name` - наименование вида оплаты.
  - `amount` - сумма, оплачиваемая данным видом оплаты, в сотых долях валюты.
  - `articul` - код ККМ, модулем не учитывается.
- `PaysCount` - размер массива `Pays`.

Сумма чека считается как сумма полей `amount` по всем видам оплаты. Сумма баллов для списания берется из поля `info→Amount`.

### Выходные поля

- `BonusAmount` - количество списанных баллов, в сотых долях.
- `Error` - код ошибки, равно 0, если все хорошо.
- `ErrorMsg` - текст ошибки, не заполняется, если все хорошо.
- `StringForPrint` - слип-чек для печати.

## Настройка слип - чека

Шаблон слип-чека, выдаваемого модулем можно настраивать. Для этого существует закладка «Слип-чек» в окне настроек модуля. Шаблон представляет собой произвольный текст со специальными полями, которые будут вычислены и подставлены в чек. Каждое подставляемое поле ограничено символом '&' в начале и в конце. Затем идет двухбуквенное регистрочувствительное наименование поля, а затем спецификатор формата. Спецификатор формата должен быть такой же, как для С-функции `printf`. Например, `*&SU%8.2f &*` означает поле `SU` (сумма чека), отформатированное как число с десятичной точкой, с точностью 2 знака

после запятой и шириной 8 символов. Выравнивание полей осуществляется по правой границе. Если ширина получившегося отформатированного значения получилась меньше, чем ширина строки между начальным и конечным символами '&', производится дополнение пробелами слева (выравнивание по правой границе).

Ниже представлены поля, которые поддерживаются:

- **SU** - сумма чека
- **SB** - сумма к оплате за вычетом суммы, оплачиваемой баллами
- **CN** - номер карты
- **BC** - количество начисленных при операции бонусов
- **BD** - количество списанных при операции бонусов
- **BB** - баланс карты да операции

Настройки модуля, включая шаблон слип-чека сохраняются в файле «Общие документы\Seredina\seredinas1c.xml».

## Разрешение проблем при работе модуля

Возникающие проблемы можно условно разделить на несколько видов.

- Ошибки настройки. Этот класс проблем возникает из-за неправильной установки или настройки модуля.
- Ошибки связи. Возникают из-за проблем с сетью.
- Ошибки бизнес-логики. Возникают в процессе обработки запросов. Например, сумма баллов для списания превысила лимит списания.

Для помощи в решении проблем можно использовать лог-файлы. Они расположены в папке «Общие документы\Seredina\Logs». Каждый файл имеет имя в формате YYYYMMDDКАТЕГОРИЯ.log. Здесь: \* YYYY - год записи в журнал, \* MM - месяц записи в журнал, \* DD - день записи в журнал, \* КАТЕГОРИЯ - строка, идентифицирующая категорию информации.

Принимает значения:

**\_s1c - лог модуля seredinas1c.dll (пусто) - лог OLE-компонента \_trm - лог терминала Кроме того, можно воспользоваться утилитой командной строки для тестирования testcmdl.exe, которая обеспечивает вызовы функций модуля. Эта утилита расположена там же, где и модуль. Схема запуска утилиты: testcmdl.exe [номер карты [/s сумма] [/b баллы\_для\_списания]]\*\*.**

Здесь:

- [номер карты] - номер бонусной карты для тестирования, по умолчанию 0040019414
- [/s сумма] - сумма чека, в целых рублях
- [/b баллы\_для\_списания] - сумма баллов для списания, в целых баллах.

Выход утилиты обычно похож на следующий: <pre>

```
*testcmdl.exe [номер карты [/s сумма] [/b баллы_для_списания]]*
```

## Информация о модуле.

Версия протокола: 7  
Имя: "Золотая середина"  
Дополнительная информация:  
ReadCardOnCash: 1  
MultiAuth: 0  
ReadPhoneNumberOnCash: 0  
ReadServiceProviderOnCash: 0  
MultiCloseDay: 0

## Запрос информации о карте...Успешно. Информация о карте:

Номер: 0040019414  
Баланс: 1020.25  
Скидка: 0

## Продажа с начислением бонусов...

Карта: 0040019414  
Сумма чека: 100

...Успешно.

Начислено баллов: 10  
Сообщение: Продажа выполнена успешно, начислено 10.00 бонусов.  
Строка продажи:  
Строка для печати: Продажа выполнена успешно, начислено 10.00 бонусов.

## Возврат начисленных бонусов...

Карта: 0040019414  
Сумма чека: -100

...Успешно.

Начислено баллов: -10  
Сообщение: Возврат выполнен успешно  
Строка продажи:  
Строка для печати: Возврат выполнен успешно

## Продажа со списанием бонусов...

Карта: 0040019414  
Сумма чека: 100  
Баллов для списания: 1

...Успешно.

Списано баллов: 1

```
Сообщение: Продажа выполнена успешно. Списано баллов: 1,00.  
Строка продажи:  
Строка для печати: Продажа выполнена успешно. Списано баллов: 1,00.
```

</pre>

Также, есть проблема, связанная с включённой защитой от выполнения данных (DEP) для 1С. Она проявляется как ошибка доступа к памяти вида: «access vioaltion at [ADDR]. Write memory at [ADDR]», где [ADDR] - некий адрес в памяти. Эту защиту нужно отключать для процесса 1с. Как это сделать, подробнее можно узнать здесь: <http://support.microsoft.com/kb/875352>.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

[https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%85%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80\\_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B8:seredinas1c&rev=1378981230](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%85%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B8:seredinas1c&rev=1378981230)

Last update: 2013/09/12 14:20

